

Veiledning for oppsett av Exchange konto – Android telefon

Denne veiledninga er for PC Support AS kundar med Hosted Exchange konto, dvs Exchange Premium konto – IKKJE for POP kontoar eller Office365 kontoar.

Denne veiledninga tek for seg oppsett av PCS Hosted Exchange på Android telefonar.


OBS Skjermbildet er frå Android 6.0.1, men det meste skal vere likt.

Guide for oppsett av e-post skal dukke opp første gong du startar e-postprogrammet. Om dette ikkje skjer, eller du har trykt den vekk tidlegare, så kan du legge til kontoen frå Innstillinger-menyen på telefonen din. På standard Android ser det slik ut:




Gå til Innstillinger :

Rull ned og velg: Kontoer



Klikk på: Legg til konto

Velg type konto: Microsoft Exchange ActiveSync (OBS - IKKJE Exchange)



← Exchange ActiveSync		← Exchange ActiveSync	
<input type="text" value="E-postadresse"/>		<input type="text" value="test@xi.no"/>	
<input type="text" value="Passord"/>		<input type="text" value="....."/>	
<input type="checkbox"/> Vis passord		<input type="checkbox"/> Vis passord	
<input type="checkbox"/> Angi som standardkonto for sending av e-poster		<input checked="" type="checkbox"/> Angi som standardkonto for sending av e-poster	
MANUELT OPPSETT	LOGG PÅ	MANUELT OPPSETT	LOGG PÅ

Skriv inn heile e-post adressa/brukernavn, pass på at også domenet er med, for eksempel at «@xi.no» / «@norpost.net» er med i e-postadressa/brukernavnet. Passord skrives inn. Sett hake på Angi som standardkonto om dette skal vere standardkonto for sending av e-post frå mobilen (ikkje sett hake om du hovudsakleg sender frå privat e-postkonto).

Klikk på: Logg på

Innstillingane blir kontrollert


← Exchange-server-innstillinger

Konto

E-postadresse
test@xi.no

Domene\brukernavn
\test@xi.no

Passord



Kontrollerer innstillinger
for innkommende
server...

Serverinnstillinger

Exchange-server
mail2.hosting.pcsupport.no


Bruk sikker tilkobling (SSL)

Bruk klientsertifikat

LOGG PÅ

Exchange-server: mail2.hosting.pcsupport.no (evt. mail.hosting.pcsupport.no)

SSL Aktivert



Ekstern sikkerhetsadministrasjon – tilkobling til PC Support sin Exchange e-post server

Godkjenn ved å trykke OK

← test@xi.no FJERN

Synkroniser konto
Sist synkronisert 26.01.2018 13:09

Kontoinnstillinger

Kontonavn
test@xi.no

Alltid send kopi/blindkopi til meg selv
Ingen

Signatur
På

Vis bilder
Vis alle bilder i e-poster.

Last ned vedlegg automatisk
Last automatisk ned vedlegg når enheten er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.

Synkroniseringsinnstillinger

Synkroniser oppføringer
Automatisk (ved mottak)

Synkroniser Kontakter
Sist synkronisert 26.01.2018 13:09

Synkroniser Kalender
Sist synkronisert 26.01.2018 13:09

Synkroniser Oppgave
Sist synkronisert 26.01.2018 13:09

Synkroniser Meldinger
Synkronisering deaktivert.

Avanserte innstillinger

Sikkerhetsalternativer
Administrer krypterings- og signaturalternativer for utgående e-post.

Exchange-server-innstillinger

Periode for synkronisering av E-post
3 dager

Begrens hentestørrelse
Ingen grense

Begrens hentestørrelse under roaming
2 kB

Exchange ActiveSync-innstillinger

Fraværsinnstillinger

Mappesynk.innstillinger

Angi periode for synkronisering Kale..
2 uker

Tøm serversøppel

I tilfelle synkroniseringskonflikt
Serveren har prioritet

Velg synkroniserings innstillinger

(Dette er kun eit eksempel)

Klikk her for å sjekke Exchange-server- innstillinger

← Exchange-server-innstillinger

Konto

E-postadresse
test@xi.no
Domene\brukernavn
\test@xi.no
Passord
.....

Serverinnstillinger

Exchange-server

mail2.hosting.pcsupport.no

Bruk sikker tilkobling (SSL)

Bruk klientsertifikat

KLIENTSERTIFIKAT

OK

Klikk OK og kontoen er konfigurert og er klar til å sende og motta e-post.





WEB MAIL

Exchange 2013

Du kan også logge på webmail via www.pcsupport.no/jeg-er-kunde (www.xi.no)

Denne veiledninga gjeld kun for PC Support Exchange konto oppsett på Android telefonar. OBS om du har POP konto (under 1000 Mb), så benyttes anna oppsett. Sjå eiga veiledning for dette.

Om du trenger hjelp til oppsett av e-post, så ta kontakt med Driftssenteret vårt.

Driftssenter | PC Support AS
+47 70 24 50 40 | support@pcsupport.no | www.pcsupport.no



PC Support AS | Ullavikvegen 39 | 6230 Sykkylven | +47 70 24 50 00 | www.pcsupport.no